


# So richten Sie Ihre VOLhighspeed E-Mail-Adresse mit Windows 10 Mail ein:

Sie haben eine E-Mail-Adresse von VOLhighspeed und möchten nun diese nun mit Windows 10 Mail einrichten? Wir zeigen Ihnen wie's geht.

1

## Programm öffnen

Suchen Sie auf Ihrem PC das Windows 10 Mail Programm und öffnen Sie dieses durch Doppelklick auf das Icon.



2

## Konto hinzufügen


Klicken Sie nun auf „Konto hinzufügen“ um ein neues Mail-Konto zu erstellen.



3

## Mail-Setup


Wählen Sie aus dem Menü den Punkt „Erweitertes Setup“ aus.



4

## Konto-Art

Wählen Sie nun die Art des Kontos aus, das Sie einrichten möchten indem Sie auf „Internet-E-Mail“ klicken.



5

## Daten eintragen

Geben Sie nun in den Felder „E-Mail-Adresse“ und „Benutzername“ Ihre vollständige E-Mail-Adresse und bei „Kennwort“ das zugehörige Passwort ein.

6

## Server einrichten

Und ebenfalls im Feld „Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden“ tragen Sie „pop.vol.email“ ein. Für den „Posteingangsserver“ tragen Sie „pop.vol.email“ ein.

7

## Server einrichten

Der korrekte Kontotyp lautet POP3 und ins Feld „Postausgangsserver“ geben Sie „smtp.vol.email“ ein. Klicken Sie abschließend auf „Anmelden“

8

## Einrichtung abschließen

Beenden Sie die Einrichtung mit „Fertig“.

9

## Windows Einstellungen


Klicken Sie anschließend und links auf das Icon für die Windows-Einstellungen.



10

## Konten verwalten

Klicken Sie im Einstellungs-Menü nun auf den Punkt „Konten verwalten“.



11

## Inhalte synchronisieren


Klicken Sie auf das neu eingerichtete Konto und anschließend auf „Optionen zum Synchronisieren von Inhalten“



12

## Serverinformationen

Scrollen Sie in diesem Fenster ganz nach unten und klicken sie auf „Informationen zum Posteingangs- und Postausgangsserver“



13

## Synchronisierungsoptionen

Scrollen Sie wieder ganz nach unten, und ändern Sie die Porteinstellungen für den Postausgangsserver (SMTP) folgendermaßen ab und bestätigen Sie die Änderung anschließend mit „Fertig“ und „Speichern“



Synchronisierungsoptionen

E-Mail  
 Ein

Posteingangsserver  
 pop.vol.email:995:1

Postausgangsserver (SMTP)  
 smtp.vol.email:587:1

- Ausgangsserver erfordert Authentifizierung
- Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden
- SSL für eingehende E-Mails erforderlich
- SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Fertig      Abbrechen

14

## Viel Spaß!

Ihre E-Mail-Adresse ist nun fertig eingerichtet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!